

Procédure installation AUTOFLUID pour Windows 8

1) Pointez la souris dans le coin inférieur droit de l'écran, déplacez le pointeur vers le haut et cliquer sur 'Paramètres'



2) Cliquer sur "Panneau de configuration"

Panneau de configuration

3) Dans le panneau de configuration cliquer sur 'Horloge, langue et région'



4) Cliquer sur 'Modifier les formats de date, d'heure ou de nombre'





5) Dans 'Formats' Cliquer sur 'paramètres supplémentaires...'

Formats	Emplacement	Claviers et langues	Administration			
Format :						
Français (France) 🗸						
Formats de date et d'heure						
Date courte :		jj/MM/aaaa 🔹				
Date longue :		jjjj j MMMM aaaa 🔹				
Heur	e courte :	HH:mm				
Heure longue :		HH:mm:ss 🔹				
Premier jour de la semaine :		lundi				
Que signifie la notation ?						
Exemples						
Date	courte :	19/06/2014	19/06/2014			
Date	longue :	jeudi 19 juin 2014	ļ			
Heur	e courte :	16:58				
Heur	e longue :	16:58:24				
			Paramèt	res supplémentaires		
Inform	Informations en ligne sur la modification des langues et des formats.					

6) Pour 'Symbole décimal', entrer le caractère « point » > OK.

Nombres Symbole monétaire Heure Date		
Symbole décimal :	•	
Nombre de décimales :	2 🗸	
Symbole de groupement des chiffres :		
Groupement des chiffres :	123 456 789 👻	
Symbole du signe négatif :	- •	
Format de nombre négatif :	-1.1 🔹	
Afficher les zéros en en-tête :	0.7 🔹	
Séparateur de listes :	; •	
Système d'unités de mesure :	Métrique 🔻	
Chiffres standard :	0123456789 🗸	
Utiliser les chiffres natifs :	Jamais 👻	
[OK Annuler Appliquer	

SAS TRACEOCAD - 1544 Chemin de la Rose - 13100 Aix en Provence- Tél. : 04 86 79 20 00 <u>contact@traceocad.fr</u> - RCS Lyon B 528 939 630 - APE 6201Z